

Commande par courrier : *notice explicative*

Prendre connaissance des **conditions de garanties** et si vous en acceptez les termes :

- Ouvrir sur votre P.C. le bon de commande (*pré renseigné*) de votre choix : n°1 ou n°2,
- Compléter directement les zones, en suivant les recommandations ci-dessous,
- Éditer le bon renseigné sur une imprimante, vérifier et signer,
- Envoyer par courrier à **Day'Soft ingénierie**, avec le **règlement bancaire** correspondant.

A réception de votre courrier postal (quelques jours), Day'Soft *ingénierie* vous transmettra « par courriel » un numéro de clef d'enregistrement personnel. Cette clef vous permettra de télécharger notre progiciel depuis ce site internet, puis de le rendre opérationnel sur votre ordinateur de poche.

1- Achat du progiciel DIPROCEL seul (bon de commande n°1)

(vous possédez déjà un terminal mobile piloté par un O.S. pouvant accueillir DIPROCEL)

- Ouvrir le fichier *.pdf* du bon de commande n°1
- Saisir l'option du progiciel (ou les options) désirée(s) dans la quantité attendue,
- Saisir les éléments de prix correspondant ($P.Net = P.U * Q^{té}$). Le détail des prix unitaires est indiqué sur la page écran « *Produit* » - paragraphe « *Commander maintenant* ».

Si votre terminal est équipé d'un O.S. Windows mobile, il est nécessaire d'installer l'**émulateur** Styletap vendu au prix coûtant de 50€ et donc de porter ce produit sur le bon de commande.

- Préciser le couple d'identifiant du terminal mobile sur lequel doit être installé DIPROCEL :
Pour un PDA non communiquant, il s'agit du **nom de synchronisation** PC/PDA et du **n° de la ROM** du PDA (voir ci-après)

 Pour un Smartphone, fournir le **n° de téléphone** de cette machine à la place du n° de la ROM

 ☞ fournir autant de couple d'identifiant que d'option DIPROCEL achetée.

nota : DaySoft *ingénierie* ne donne pas de clef d'enregistrement pour les machines dont l'identification ne lui est pas communiquée.

2- Achat de la solution « clef en main » : PDA H.P/iPacq114 + DIPROCEL

Ouvrir le fichier du bon de commande n°2 et remplir les zones

- la 1^{ère} partie est similaire au cas 1. Seul le nom choisi pour la synchronisation PC/PDA est à spécifier sur le bon de commande.
- la 2^{ème} partie concerne le (ou les PDA) et inclus des frais de port. DaySoft *ingénierie* expédie la (ou les) machine(s) pré-installée(s) par colissimo (**10€**machine achetée)

Où trouver les identifiants machines ?

- N° de série de la ROM d'un P.D.A. : *sur l'étiquette collée au dos du P.D.A*
☞ ce n° de 1 à 15 chiffres est écrit en dessous du code barre
- Nom de la Hotsync : *sur l'écran du progiciel de synchronisation du P.D.A*

A quoi sert-il ?

à autoriser les synchronisations de données entre le P.D.A. et le P.C associé.

☞ ce nom est à spécifier par l'utilisateur à la 1^{ère} opération de synchronisation. Souvent c'est son prénom (*facile à retenir*), mais ce peut-être un identifiant quelconque, mélangeant lettres et chiffres (moins de 15 caract.)

Où se niche-t-il ?

Depuis l'écran principal de lancement des applications du PDA démarrer l'application **Hotsync** en cliquant sur son icône.

Respecter les *minuscules et majuscules de ces identifiants*